

# Freigabemitteilung

## BOS-complement Version 1.5 vom 1. Januar 2010

Diese BOS-complement Version enthält folgende Erweiterungen:

### 1. Zusätzliche Batch-Funktionen

Das BOS-complement Batch-Programm BOSCOMNT wurde um nachfolgende Funktionen erweitert:

- PUND** Ausgabe aller vorhandenen Parameter für die ausgewählten Hilfsdefinitionen in Parameterform über SYSOUT/SYSPCH. Die Ausgabe enthält für jede Hilfsdefinition eine ‚ADDD‘-Anweisung. Die ausgegebenen Hilfsdefinitionen können somit nach Änderung von Parametern in eine BOS-complement Datei hinzugefügt werden. Hierüber können auch einzelne Hilfsdefinitionen zu einer bereits bestehenden Bildschirmidentifikation hinzugefügt werden.
- PRTD** Ausgabe einer Liste mit allen vorhandenen Parameter für die ausgewählten Hilfsdefinitionen über SYSPRINT/SYSLST.
- ADDF** Hinzufügen einer Dateidefinition für den automatisierten Dateizugriff auf VSAM oder DB2.
- PUNF** Ausgabe aller vorhandenen Parameter von Dateidefinitionen sowie deren Felddefinitionen in Parameterform über SYSOUT/SYSPUNCH. Die Ausgabe enthält für jede Dateidefinition eine ‚ADDF‘-Anweisung. Die ausgegebenen Dateidefinitionen können somit nach Änderung in eine BOS-complement Datei hinzugefügt werden.
- PRTF** Ausgabe einer Liste mit allen vorhandenen Parametern für die ausgewählten Dateidefinitionen über SYSPRINT/SYSLST.
- ADDE** Hinzufügen einer Datenexit-Definition.
- PUNE** Ausgabe aller vorhandenen Parameter von Datenexit-Definitionen in Parameterform über SYSOUT/SYSPUNCH. Die Ausgabe enthält für jede Datenexit-Definition eine ‚ADDE‘-Anweisung. Die ausgegebenen Datenexit-Definitionen können somit nach Änderung in eine BOS-complement Datei hinzugefügt werden.
- PRTE** Ausgabe einer Liste mit allen vorhandenen Parametern für die ausgewählten Datenexit-Definitionen über SYSPRINT/SYSLST.

---

## **2. Angabe von Attributzeichen für Hilfsanzeige mit ESCAPE-Zeichen**

---

Attributzeichen im Hilfstext können nun in Kombination mit einem weiteren Zeichen (ESCAPE-Zeichen) angegeben werden. Es wird dadurch nur mehr ein Zeichen für die Attributvergabe reserviert. Wobei die Zeichen '.', '>' und '<' als Attribut-ESCAPE-Zeichen nicht verwendet werden können, da diese als Text-Kommando bzw. für den Beginn und Ende von Paragraphen bereits verwendet werden. Das Attribut-ESCAPE-Zeichen und das Variablenkennzeichen (Standard = '\$') dürfen nicht identisch sein.

---

## **3. Funktionserweiterung im Hilfstext-Editor**

---

Ab BOS-complement Version 1.5 können Hilfstexte in der maximalen Länge von 132 Zeichen pro Zeile eingegeben bzw. bearbeitet werden. Hierzu kann durch Eingabe des Kommandos 'XL' in eine beliebige Zeile der Kommandospalte zwischen der 72-spaltigen und 132-spaltigen Hilfstextanzeige umgeschaltet werden.

---

## **4. Erweiterung der Display-Funktion Paragraphenauswahl**

---

Bei Verwendung der Option 'P' bei der Definition von Attributzeichen zur Kennzeichnung von Paragraphen kann ab BOS-complement Version 1.5 zusätzlich zum Paragraphennamen ein Hilfstextname, getrennt durch ein Leerzeichen, angegeben werden. Es wird dann nach Drücken der Funktionstaste oder durch Eingabe eines Selektionszeichens (zusätzliche Option 'S') und Drücken der Datenfreigabetaste in den Paragraphen des angegebenen Hilfstextes verzweigt. Es kann auch direkt in einen Hilfstext ohne Paragraphenangabe verzweigt werden, hierzu ist vor der Hilfstextangabe ein Leerzeichen (BLANK) anzugeben. Kann der angegebene Hilfstext oder der angegebene Paragraph im Hilfstext nicht gefunden werden, so wird in den Paragraph innerhalb des aktuellen Textpfades zu verzweigt. Wird der Paragraph auch im aktuellen Textpfad nicht gefunden, so bleibt die Anzeige unverändert.

Es ist empfehlenswert, zusätzlich die Option 'N' zu verwenden. In diesem Fall kann anstelle von Paragraphennamen und Hilfstextnamen ein aussagefähiger Text für den Verweis verwendet werden.

---

## **5. Hilfstextname aus Startschlüssel**

---

Durch die Angabe von '\$\$T' wird für die Hilfsanzeige der Hilfstextname aus dem Inhalt des aktuellen Bildschirmfeldes oder eines vordefinierten Startschlüssels (siehe Benutzerhandbuch, Kapitel 'Startinformation') gebildet. Ist dieser Hilfstext nicht vorhanden, so wird der in der Hilfsdefinition im Feld 'Hilfstextname' angegebene Hilfstext zur Anzeige gebracht.

---

## **6. Konvertierung BOS-complement Datei**

---

Eine Konvertierung der BOS-complement Datei ist bei Umstellung von Version 1.4 auf Version 1.5 nicht notwendig. Sollte es notwendig sein, anstelle der Version 1.5 wieder die Version 1.4 einzusetzen, so ist auch keine Rückkonvertierung durchzuführen.